

# SHOTLYZER INSOLYIS Shot Tracker

## 應用程式安裝與設定指南



本指南說明如何將 Shot Navi Training 系列產品與智慧型手機應用程式「ShotNavi 3DX」進行連線並完成設定。

Shot Navi®

v.2604

### 前言

在開始使用各產品之前，請先參閱隨附的使用手冊或快速入門指南。本指南主要說明如何透過智慧型手機應用程式「ShotNavi 3DX」與各產品進行連線及其相關操作流程。

透過將應用程式與產品進行連動，可自動保存訓練紀錄並進行更詳細的數據分析，讓您的高爾夫訓練更加高效與進階。敬請參考本指南，充分發揮產品功能。

### 3DX 應用程式安裝


如需使用各產品的應用程式連動功能，請先安裝的應用程式「ShotNavi 3DX」。請掃描下方 QR Code，或於 App Store 或 Google Play 商店搜尋「ShotNavi 3DX」並進行安裝。



OS 15.0以上

Android OS 8以上


### 3DX 應用程式註冊



1. 啟動 3DX 應用程式  
※ 請使用 1.15.0 以上版本的應用程式
2. 於首頁選單中點選「ShotNavi 裝置」



3. 在「ShotNavi 裝置」畫面中，點選「連接裝置」




4. 畫面會顯示可連接的裝置列表，請選擇欲連接的裝置並完成註冊。

5. 當裝置完成應用程式註冊後，請於首頁選單中點選「揮桿分析」，即可開始使用遠端功能。

### SHOTLYZER 裝置註冊

註冊 SHOTLYZER 時，請依照以下步驟操作。在可連接的裝置列表中，SHOTLYZER 會以「LYZER\_XXXX」的名稱顯示（※XXXX 為各產品的個別識別碼）。



1. 請於列表中點選「LYZER\_XXXX」
2. 若列表中未顯示裝置，請確認以下事項
  - SHOTLYZER 本體是否已開機
  - 智慧型手機的 Bluetooth 是否已開啟

若顯示多個「LYZER\_XXXX」，可能是附近有多台 SHOTLYZER 裝置正在運作。此時請遠離其他裝置後，再重新進行連接操作。

### INSOLYIS 裝置註冊

註冊 INSOLYIS 時，請依照以下步驟操作。



1. 點選應用程式畫面下方顯示的「偵測 Insolyis」

2. 於「已偵測裝置」畫面中，將顯示已識別的裝置



3. INSOLYIS 會以「PSPODL-XX:XX : P-SPODR-XX:XX」的格式顯示。請點選顯示的裝置名稱進行連接。

PSPODL = 代表左側  
PSPODR = 代表右側  
上述兩個裝置會同時被識別。

裝置未被識別時：

請確認 INSOLYIS 本體的電池是否已正確安裝。請參考產品隨附的說明指南，再次確認電池的方向與安裝狀態。

顯示多個裝置時

可能在可偵測範圍內有多個 INSOLYIS 裝置正在運作。若無法判斷正確的裝置，請移至遠離其他裝置的場所後，再重新嘗試。


### ShotTracker 裝置註冊

註冊 Shot Tracker 時，請依照以下步驟操作。



1. 請將所有 Shot Tracker 朝下放置。尚未安裝於球桿時：請將安裝部位朝上，平放於平坦處。已安裝於球桿時：請將球桿收納至球袋中。※ 請於明亮的室內環境下進行設定。Shot Tracker 會依據環境亮度及本體方向自動開機。

2. 請將欲進行設定的 Shot Tracker 放置，使「ShotNavi」標誌朝上。  
※ 請逐一（每次一台）進行設定。



3. 將 Shot Tracker 靠近智慧型手機後，會在「已偵測裝置」中以「ST01」的名稱顯示。
4. 進行裝置註冊，在「ST01」右側顯示為「未指派」的裝置進行裝置註冊，在「ST01」右側顯示為「未指派」的裝置，表示尚未註冊至應用程式。請點選該「ST01」，並選擇要指派的球桿種類（番號）。完成註冊後，畫面將顯示該裝置所對應的球桿組及番號資訊。
5. 若需註冊多個 Shot Tracker，請重複步驟 1~4。

### 關於智慧型手機的放置位置

當 SHOTLYZER 與 INSOLYIS 連動使用時，若智慧型手機的放置位置不當，可能會導致通訊不穩定。如遇此情況，請將智慧型手機放置於距離各裝置約1~1.5 公尺範圍內，以確保與兩個裝置之間的 Bluetooth 通訊穩定。

